

EasyReport7SQL 用 SQL テーブル作成手順

SQL サーバーにデータベースを作成します。

SQL サーバーの Management Studio の画面から[データベース]を右クリックし、
[新しいデータベース]を選択します。

表示された画面の全般タブのデータベース名を[ERData]とし、

OK ボタンでデータベースを作成します。

作成した[ERData]のデータベースを右クリックし、[新しいクエリ]
を選択します。

添付の ERData.txt の内容を全てコピーしてクエリ画面に貼り付けます。

貼り付け後、クエリ画面にある[実行]をクリックしテーブルを作成します。

SQL サーバーのプロパティ画面で

セキュリティタブにあるサーバー認証は

SQL サーバー認証モードと Windows 認証モードにチェックしておいて下さい。

接続方法は以下となりますので EasyReport10 の設定画面にて

SQL 接続設定をする場合は以下として下さい。

SOURCE	サーバー名 (SQL サーバー接続時に確認して下さい)
USER ID	ER10
PASSWORD	ER10
DATABASE	ERData

SQL サーバーEXPRESS の場合

クライアント側からの接続が繋がらない場合があり、
サーバー側で以下の 3 点を確認する必要があります。

1 ・ SQLServer 構成マネージャー

SQLServer ネットワーク構成

SQLSERVER のプロトコル

TCP/IP を有効にする

2 ・ SQLServer 構成マネージャー

SQLServer サービス

SQLServer Browser

開始モードは自動にする

3 ・ ファイアーウォールのプライベートネットワークを無効にしてみる